


<ドライバーインストール後PCが重くなった際の対処方法>

※特定のPCのみ印刷に時間がかかる場合も同じ方法になります
【Windows10の場合】

- ①タスクバーの検索「」に「con」と入力し
「コントロールパネル」を左クリック



- ②「デバイスとプリンターの表示」を左クリック

コンピューターの設定を調整します

表示方法: カテゴリ ▾



※表示方法によっては「デバイスとプリンター」と表示されている場合も
ございます。



デバイスとプリンター


③ 「インストールしているドライバー」を左クリック



④ 上のタブ「デバイス設定」を左クリックし「自動設定(T)」を左クリック



- ⑤「サイレント自動設定(S)」の「☒」を左クリックし、「☐」にして「OK」を左クリック



- ⑥「OK」を左クリック



以上の手順で設定完了となります。